

Ver.: 13.3	Uporabniška navodila za OrgankoBridge	Uporabniška navodila za OrgankoBridge 13.3.docx	Stran: 1 od 6	
Datum: 20.05.2020				

DOKUMENT	
Uporabniška navodila za OrgankoBridge	
Oznaka dokumenta	Uporabniška navodila za OrgankoBridge 13.3.docx
Projekt	OrgankoBridge
Naročnik	Plastika Skaza d.o.o.
Objekt	/

ODOBRITEV DOKUMENTA

IME IN PRIIMEK	NAZIV	DATUM	PODPIS
mag. Tomi Zebič	direktor		

Ver.: 13.3	Uporabniška navodila za OrgankoBridge	Stran: 2 od 6	
Datum: 20.05.2020			

Kazalo

1	UVOD	3
2	NAMESTITEV APLIKACIJE	3
2.1	ANDROID	3
2.2	IOS	3
3	NAVODILO ZA UPORABO	3

Ver.: 13.3	Uporabniška navodila za OrgankoBridge		
Datum: 20.05.2020	Uporabniška navodila za OrgankoBridge 13.3.docx	Stran: 3 od 6	

1 Uvod

Dokument predstavlja uporabniška navodila za aplikacijo OgrankoBridge. Aplikacija je namenjena uporabi na mobilnih telefonih ali tablicah z operacijskim sistemom Android in iOS. Osnovna naloga aplikacije je občasen prenos podatkov iz »Bokashi Organko Smart Button« na spletni strežnik (portal GreenRoom).

Uporaba je enostavna in do največje možne mere avtomatizirana.

2 Namestitev aplikacije

Aplikacijo se na napravo načeloma namesti iz ustrezne trgovine, lahko pa tudi ročno, neposredno s spletne strani ali iz računalnika. Trenutno je namestitev na iOS napravo možna le neposredno s spletne strani.

2.1 *Android*

V trgovini Google Play poiščemo aplikacijo ali pa v spletnem brskalniku izberemo povezavo »Namestitev za Android«. Potrdimo prenos in namestitev.


2.2 *iOS*

V spletnem brskalniku Safari izberemo povezavo »Namestitev za iOS«. Potrdimo prenos in namestitev. Zapremo brskalnik Safari.


3 Navodilo za uporabo

Uporabnik mora zagotoviti, da sta na telefonu vključena Bluetooth in lokacija. Za pošiljanje na strežnik mora biti vzpostavljena povezava v internet (wifi ali podatki).


Ver.: 13.3	Uporabniška navodila za OrgankoBridge	Stran: 4 od 6	
Datum: 20.05.2020			



Vzpostavljajanje povezave (seznanjanje)

1. Zaženemo aplikacijo. Izberemo ikono  (išči oz. search) in počakamo, da aplikacija najde čepek.
2. Odpre se pojavno okno, kjer se prikaže oznaka čepka, npr. »sk91D07E«.
3. Izberemo oznako in s tem se naprava shrani v spomin oz. se telefon z njo "seznanj".
4. Postopek izvedemo samo pred prvo uporabo.

Povezovanje

Po seznanitvi je poleg "bluetooth" ikone tudi oznaka čepka .


1. Izberemo oznako čepka. Med povezovanjem je oznaka čepka rumene barve, ko je povezava uspešna, postane zelena.

Ver.: 13.3	Uporabniška navodila za OrgankoBridge	Stran: 5 od 6	
Datum: 20.05.2020			

2. V primeru, da se čepek ne poveže, preverite delovanje čepeka. Čepek tapnete, čepek posveti.
3. V kolikor čepek deluje, aplikacija pa se vseeno ne poveže, zaprite aplikacijo (prikažite vse delujoče, drsnite aplikacijo navzgor), preverite vključenost BT in lokacija, zaženite aplikacijo.

Branje podatkov


1. Izberemo tipko »MC«, »Level« ali »Read log«. S tem aplikacija pošlje ukaz in prejme podatke. Funkciji lahko ponavljamo, s tem da moramo vedeti, da se pri branju dnevnika podatki dnevnika v napravi brišejo.
2. Prejeti podatki se izpišejo na zaslonu.



Pošiljanje podatkov na strežnik

Pred pošiljanjem podatkov na strežnik je potrebno čep registrirati. Navodila so podana v okviru navodil za uporabo portala GreenRoom. Podatke lahko pošiljamo ločeno ali vse skupaj. Podatki o trenutnem nivoju (Level data) se ne pošiljajo.

Ver.: 13.3	Uporabniška navodila za OrgankoBridge		
Datum: 20.05.2020	Uporabniška navodila za OrgankoBridge 13.3.docx	Stran: 6 od 6	

1. Izberemo zeleno tipko za pošiljanje , ki se nahaja v spodnjem desnem spodnjem kotu.
2. Po nekaj trenutkih aplikacija javi uspešnost ali neuspešnost prenosa podatkov.
3. V primeru, da prenos ni uspešen, preverimo povezavo v Internet in ponovimo pošiljanje.